

## **SwemaFlow 125D och 4000 programhistorik** **Uppdatering till 1.17 eller högre görs bara på Swema.**

### **Version 1.23 2016-06-02**

Förbättringar för kalibreringen

### **Version 1.22 2016-04-15**

Förbättringar för tillverkningen

### **Version 1.21 2016-02-29**

Bättre temperaturkompensering

### **Version 1.20 2015-11-16**

Det går inte längre att ställa in för kort auto-shutoff-tid

### **Version 1.19 2015-11-05**

Fix för uppdatering från äldre version

Lite nytt certifikatutseende

### **Version 1.18 2015-10-29**

SwemaFlow 4000: Visning ...1500 l/s (var...1300 l/s)

Snabbare visning (min 0,2s).

### **Version 1.17 2015-10-01**

SwemaFlow 125D, 4000: Visning från 1,5 l/s resp. 3 l/s (var 2 resp.5)

Hold av temperaturen och barometern möjligt.

Flerpunktsjustering - vilket ger låga korrektioner.

Justering, sparning av kalibreringsdata möjligt endast med inloggning.

Snabbare uppstart. Snabbare visning.

Bättre temperaturkompensering.

Slå på och av backlight medan instrumentet är påslaget

Stabilare visning

Nya kalibreringspunkter

### **Version 1.16 2013-08-26**

Förbättrat utskriften av sparade mätprotokoll

### **Version 1.15 2013-08-21**

Åtgärdat fel vid sparande av mätvärde när en flödesfaktor skilt från 1.00 var inställd

### **Version 1.13 2013-03-07**

Rättat till texten för flödesreferens i kalibreringsmenyn.

### **Version 1.12 2012-12-11**

Förbättrad kommunikation mellan SwemaFlow 125D/4000 och dator.

Extra justeringsspunkt tillagd för SwemaFlow 4000 vid området 800-1300 l/s.

### **Version 1.10 2012-02-21**

Förbättrad auto ShutOff funktion.

### **Version 1.09 2011-11-29**

Förbättrad kommunikation mellan SwemaFlow125D/4000 och Swema 3000.

**Version 1.06 2011-07-04**

SwemaFlow 4000: hold- funktionen fungerar efter påslag. Fungerade inte i version 1.05.

**Version 1.05 2011-07-04**

Stnd visas vid påslag om standardflöde är valt.

I Protokoll står 5sekunders mättid för Bp. Stod felaktigt 7 sekunder.

**Version 1.04 2011-06-08**

Förbättrat Bp-visningen.

**Version 1.03**

Förbättrat Bp-visningen.

Flowfactor inte möjligt i Backpressure mode.

**Version 1.0201t**

Ljud möjligt när högtalare finns.

Backpressure mode

Kommunikation med Swema 3000 möjligt med kontakt.

**Version 1.00**

Notebook

**Version 0.74p**

Flow Factor mode.

**Version 0.71p**

Fyra knappar möjligt. Tidigare bara två.